

Tasche im Gothic Style (fertig ca 30 x 30 cm)

Materialverbrauch:

Kunstleder schwarz: 35 cm x 150 cm

Stoff mit Totenköpfen: 35 x 35 cm

Reißverschluss schwarz: 35 cm

Thermolam: 35 x 70 cm

Futterstoff: 35 x 70 cm

Zierborte: ca 35 cm

Magnetverschluss in schwarz

Gurtband 3,0 cm breit in schwarz: je nach gewünschter Trägerlänge ca 120 cm

Fertigstellung:

Von dem Kunstleder und dem Piratenstoff je ein Rechteck von 29,0 x 33,5 cm zuschneiden. Die Rechtecke so aufeinanderlegen, dass alle Vorderseiten nach oben schauen. Nach Schemazeichnung 1 die angegebenen Punkte mit Kreide auf den Stoffen markieren und von Punkt A nach Punkt B die beiden Rechtecke durchschneiden.


Von dem Piratenstoff das größere Teil und von dem Kunstleder das kleinere Teil verwenden und zwischen beide Teile an der Schnittnaht den Reißverschluss einsetzen.

Im Bereich des Kunstleders, ja nach Lust und Laune die Zierborte aufsteppen. Die fertige Taschenklappe auf die Größe 32,5 x 26,5 cm zuschneiden, evt die Form zur Unterkante der Klappe etwas trapezförmig zulaufen lassen. Nach dieser Vorlage die Tascheninnenklappe in Kunstleder zuschneiden.

Für den Taschenkörper je 2 x aus Futterstoff, Kunstleder und Thermolam Rechtecke von 35 x 32,5 cm zuschneiden.

Die 32,5 cm sind die Breite der Tasche, die 35 cm die Höhe.

Die Tascheninnenklappe aus Kunstleder rechts auf rechts auf ein Futterstoffrechteck, das auf der linken Seite mit Thermolam legen und festnähen.



Jetzt das zweite Futterstoffrechteck auf der linken Seite mit Thermolam hinterlegen, auf das erste Futterstoffrechteck legen und an den drei Seiten

(bis auf die Taschenklappenseite) zusammennähen, dabei eine ca 5 cm große Wendeöffnung lassen.

Für den Boden, zwei Dreiecke, ca 4 cm von der Bodenspitze abnähen.

Die Innentasche ist jetzt fertig!!!

Die Außentasche, ohne Thermolam genauso arbeiten, zuerst die Taschenklappe rechts auf rechts an ein Kunstlederrechteck nähen, das zweite Kunstlederrechteck rechts auf rechts auf das erste legen und ohne Wendeöffnung die drei Taschenseiten (2x Seite, 1x Boden) schließen.

Auch hier den Boden, wie bei der Innentasche, abnähen.

Die Außentasche ist fertig.

Jetzt die Innen- und die Außentasche, rechts auf rechts, ineinanderstecken und beide Taschen an der offenen Kante zusammen nähen.

Die Nahtzugaben bis an die Naht gut einschneiden, vor allem an den Ecken und die Tasche durch die Wendeöffnung in der Innentasche wenden.

Wendenahrt schließen.

Damit die Klappe durch den Reißverschluss als Tasche verwendet werden kann, jetzt den Übergang Taschenklappe, Tasche absteppen, und auch die Taschenöffnung im ca 3 mm Abstand absteppen.

Jetzt noch das Gurtband rechts und links an der Außenseite der Tasche festnähen und die Tasche genießen!!

